INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN VNC 4.1.2 PARA ACCESO REMOTO HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL SOPORTE A USUARIO

Instalación del VNC en el equipo cliente remoto

NOTA: *Todos los clientes remotos de la universidad deben tener instalado únicamente el componente server de la aplicación VNC versión 4.1.2 y estar instalado para ser iniciado solo en el momento que se requiera en modo usuario y posteriormente cerrado.*

Ingrese al computador que será cliente remoto con privilegios de Administrador y ejecute el archivo ***vnc-4_1_2-x86_win32*** que se encuentra en la ruta ***\\172.16.209.121\Documentos\VNC version 4.1.2*****.** Siga los pasos de instalación según las siguientes ventanas:


Setup - VNC
REAL
VNC
Welcome to the VNC Setup Wizard
This will install VNC Free Edition 4.1.2 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel


Setup - VNC
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel


Setup - VNC
Select Destination Location
Where should VNC be installed?
Setup will install VNC into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Archivos de programa\RealVNC\VNC4
Browse...
At least 0,7 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel


Setup - VNC
Select Components
Which components should be installed?
REAL VNC
Select the components you want to install; clear the components you do not want to install. Click Next when you are ready to continue.
Custom installation
VNC Server 635 KB
VNC Viewer 265 KB
Current selection requires at least 1,3 MB of disk space.
< Back
Next >
Cancel


Setup - VNC
Select Start Menu Folder
Where should Setup place the program's shortcuts?
REAL VNC
Setup will create the program's shortcuts in the following Start Menu folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
RealVNC
Browse...
Don't create a Start Menu folder
< Back
Next >
Cancel


Setup - VNC
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
REAL VNC
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing VNC, then click Next.
VNC Server configuration:
Register and configure VNC Server for Service-Mode
Start the VNC Server in Service-Mode
< Back
Next >
Cancel


Setup - VNC
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing VNC on your computer.
REAL VNC
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Archivos de programa\RealVNC\VNC4
Setup type:
Custom installation
Selected components:
VNC Server
Start Menu folder:
RealVNC
< Back
Install
Cancel


Setup - VNC
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
VNC Free Edition Binary Distribution for Windows platforms
==========
VNC Free Edition is Copyright RealVNC Ltd. 2002-2005. This software is distributed under the GNU General Public Licence as published by the Free Software Foundation. VNC also contains code from other sources, as outlined in the Acknowledgements section below.
The installer package contains two VNC components:
VNC Viewer - this is the VNC Viewer, or client, program for Win32.
[Win9x, WinME, NT4, Win2000, WinXP, Windows 2003 Server]
Next >


Setup - VNC
Completing the VNC Setup Wizard
Setup has finished installing VNC on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
< Back
Finish

Posteriormente a la instalación del ***VNC Server***, ingrese al ***Firewall de Windows*** y configure según las siguientes indicaciones:

En la etiqueta ***Excepciones***, verifique que exista la aplicación ***VNC Server Edition for Win 32*** y esté activa, de lo contrario adiciónela como una excepción.


Firewall de Windows
General
Excepciones
Opciones avanzadas
Firewall de Windows está bloqueando las conexiones de red entrantes a excepción de los programas y servicios especificados a continuación. Si agrega excepciones, algunos programas funcionarán mejor, pero se puede aumentar el riesgo de seguridad.
Programas y servicios:
Nombre
Diagnóstico de red para Windows XP
Entorno UPnP
Escritorio remoto
Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary
Java(TM) 2 Platform Standard Edition binary
mysqld-nt
Server console to Deep Freeze 6 workstations
VNC Server Free Edition for Win32
Windows Live Messenger 8.1
Windows Live Messenger 8.1 (Phone)
Agregar programa...
Agregar puerto...
Modificar...
Eliminar
Mostrar una notificación cada vez que Firewall de Windows bloquee un programa
¿Cuáles son los riesgos al permitir excepciones?
Aceptar
Cancelar

Seleccione la aplicación ***VNC Server Edition for Win 32*** y de clic en el botón ***Modificar***

Modificar un programa
Puede permitir la comunicación con este programa desde cualquier equipo, incluso aquéllos en Internet o en su red.
Nombre: VNC Server Free Edition for Win32
Ruta: C:\Archivos de programa\RealVNC\VNC4\winvnc4.exe
Cambiar ámbito...
Aceptar
Cancelar

De clic en el botón ***Cambiar ámbito***, esta opción permite limitar los equipos que hacen uso de dicha aplicación. Ingrese los datos como se muestra en la siguiente ventana.


Cambiar ámbito
Para especificar el conjunto de equipos para los que se desbloquea este puerto o programa, haga clic en una de las siguientes opciones.
Para especificar una lista personalizada, escriba una lista de direcciones IP, subredes o ambas, separadas por comas.
Cualquier equipo (incluyendo los que están en Internet)
Sólo mi red (subred)
Lista personalizada:
172.16.0.0/255.255.0.0
Ejemplo: 192.168.114.201,192.168.114.201/255.255.255.0
Aceptar
Cancelar

Configuración del VNC en el equipo cliente remoto

Ingrese al computador cliente remoto con la cuenta que el usuario inicia sesión en el PC.

Inicie el VNC Server en ***modo usuario***, escoja la opción ***Run VNC Server***



Realice la configuración del VNC Server, según lo siguiente:

Etiqueta Authentication: configura la clave del VNC, haciendo clic en el botón ***Configure*** y permite que el usuario decida aceptar la conexión. Opción de aseguramiento del PC remoto.



Etiqueta Connections: permite que se conecten a este PC solo equipos de la red interna UNAB. Opción de aseguramiento del PC remoto.



Etiqueta Inputs



Etiqueta Sharing



Etiqueta Desktop



Etiqueta Capture Method



NOTA: *Los computadores remotos quedan configurados para que el usuario decida aceptar o no la conexión VNC de acceso remoto. Opción de aseguramiento del PC remoto.*

Fin de la instalación y configuración